

L'UTILIZZO DEL SOFTWARE IN RETE

1) PREMESSA

Nel videocorso 1.02 abbiamo visto come passare da un'azienda ad un'altra, ipotizzando di utilizzare il software in un unico computer.

Nei paragrafi successivi vedremo come si può utilizzare il software in rete. Ipotizzeremo di avere una rete costituita da 3 computers che chiameremo A, B, C. Supporremo di voler conservare gli archivi contabili nel computer A; detto altrimenti, il computer A fungerà da server.

2) OPERAZIONE PRELIMINARE: INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE IN TUTTI I COMPUTERS

L'installazione del programma va effettuata in TUTTI i computers della rete.

3) UTILIZZO DEL PROGRAMMA DA PARTE DEL SERVER


Ipotizzando che il computer A funga da server, l'utilizzatore opererà normalmente (videocorso 1.02).

4) UTILIZZO DEL PROGRAMMA DA PARTE DEL CLIENT


Gli utilizzatori degli altri computers, invece, dovranno fare in modo di selezionare le aziende collocate nel server (computer A), anziché nei loro dischi fissi.

Come prima operazione, conviene memorizzare l'ubicazione degli archivi contabili da gestire.

Clicchiamo sul piccolo pulsante raffigurante una rete collocato nel PANNELLO DI CONTROLLO.



Poi, clicchiamo sul pulsante IMPOSTA PERCORSO DI RETE PREDEFINITO.



Si apre una finestra di dialogo.

Navighiamo per la rete fino ad individuare il computer A (che come ipotizzato funge da server). Quindi, entriamo nella cartella **C:\Coge07\basedati** del computer A, e selezioniamo una qualsiasi delle aziende.

Il percorso di rete è stato così memorizzato.

A questo punto, torniamo nel menu principale del programma.

Per selezionare le aziende in cui andare a lavorare, anziché cliccare sul pulsante SELEZIONA ALTRA AZIENDA, **cliccheremo sul pulsante SELEZIONA AZIENDA IN RETE.**



Così facendo, **potremo selezionare un'azienda collocata nel percorso di rete predefinito** (che nel nostro esempio, equivale al disco fisso del computer A), **anziché nel disco fisso locale.**